
離島電子封條簡易作業流程

----------<封條領用網頁流程開始>----------

1. **使用** IE **瀏覽器**進入 RFID 網頁(**金門澎湖**：61.60.34.210，**馬祖**：117.56.54.18)，點「繼續瀏覽此網頁」後登入(預設帳密為海關六碼編號，每 3 個月須變更密碼 1 次，權限申請單可至關務署外網「首頁｜貨物通關服務｜儀檢、自備封條與電子封條專區｜電子封條專區」下載，金門澎湖如權限有問題請洽高雄關資訊室薛先生[分機 8431]，馬祖請洽基隆關資訊室臧小姐[分機 3324])。
2. 執行「被動式電子封條管理」目錄下的「電子封條領用登記作業」功能，輸入該次使用的封條流水號及單位(請依所在地選擇單位及 CY 管制站、**使用地點為「CY 管制站」**)。






3. 執行「監控點貨櫃移動」目錄下的「貨櫃移動申請」功能，選好**起運站名(金門海關(料羅))**、**電子封條**及**運往站名：**
   (1) **T6 海空聯運**貨物：**運往站名**請選「**基隆-臺北港監控點(東碼頭國內線)**」。
   (2) **海運快遞轉運**貨物：**運往站名**請選「**臺北港東立快遞**」(預計於 104 年 10 月更名「臺北港國際物流海運快遞」，10 月 14 日該港將再開設「臺灣港務國際物流海運快遞」)



並填上船隻掛號、貨櫃號碼及特別准單號碼(打在備註欄裡)後，按送出**(※為必填項目，其他為選填項目)**。

4. **金門澎湖：**經現場主管確認後，請執行「監控點貨櫃移動」目錄下的「核准單清單」功能，點選已送出之申請單，經確認無訛按下「核准」後，即可至現場加封並讀取電子封條。



馬祖：電傳特別准單資料至監控中心並電話通知核對資料無誤再往下動作。

----------<網頁流程結束>----------

5. 連線登入手持機，若無法連線請將手持機重置，手持機重置方式有二，步驟如下圖示：



6. 貨櫃準備吊上船時，選擇「電子封條查詢系統」，依畫面指示步驟操作，分別是**登入**、**讀取位置標籤**、**讀取電子封條**及**拍照上傳**四個步驟**(詳如第 4~7 頁說明)**。

7. **請通知目的地海關預作準備：**

T6 海空聯運：臺北港稽查課稽查一股(結關檯)
02-86305427 分機 251
海運快遞轉運貨物：臺北港業務課海運快遞股
02-26101108 分機 5001

馬祖同仁請通知監控中心（電話：(02)24202951#1412，傳真：(02)24274024）**確認各項紀錄是否完備。**


【備註】

一、 以「 」表示者，均為 RFID 網頁或手持機的功能或選項名稱。

二、 如有操作問題，上班時間請聯絡中科院：(03)4712201 分機 329717 朱先生或洪先生，或洽關務署(02)25505500 分機 2962 曾先生。

新版手持機程式讀取加封電子封條貨櫃說明

104.9.21




1.請點選**左下角「windows」圖示**進入桌面。





2.請點選左上角(位置可能會有所變動)**「電子封條查詢系統」圖示**進入程式登入畫面。









3.請於登入畫面確認**使用版本(現為 v4.2.1)**、**網路連線(WiFi 為**  **，3G 網路為**  **，**並**選擇使用關別後，**鍵入帳號及密碼(小鍵盤請點選下方「ㄅ」鍵)後，**點選「登入」**進入主畫面。**手持機相關網路連線設定請參考 9~11 頁，左邊加封確認請參考第 4 點解說。**



4.請依系統提示對準「RFID 位置標籤」後**扣動扳機，若讀取多次皆無回應時可以點選左下「加封確認」來確定標籤是否正常，若標籤讀取多次皆無回應時，請再點選右下「收櫃異常」做異常回報處理。**

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4A.如果未讀取「RFID 位置標籤」標籤就先點選「收櫃異常」，系統會提示使用者先讀取位置標籤。</td>
<td>5.讀取完位置標籤後，系統即顯示所在地位置(藍底黃字者表示辨識正常)並提示讀取電子封條，此時請對準「電子封條」後扣動扳機，若讀取多次皆無回應時可以點選左下「加封確認」來確定標籤是否正常，若標籤讀取多次皆無回應時(或是封條損毀或遺失)，再請點選右下「收櫃異常」做異常回報處理。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5A.讀取封條示意圖(請扣下扳機)</td>
<td>6.封條正常(右上)讀取後系統會顯示其資料，此時請點選上方「拍照」功能。</td>
</tr>
</table>


<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>6A.如選擇「收櫃異常」，系統會顯示可處理回報之櫃號，無櫃號者表示系統搜尋不到申報儲進該監控點之貨櫃。</td>
<td>6B-1.封條讀取若發生異常，畫面右上角會顯示「異常」。</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>6B-2.封條讀取異常時，仍可點選上方「拍照」功能以紀錄現場情況。</td>
<td>7.系統啟動相機取像後，請按螢幕下方「Enter」按鍵拍攝現場照片。</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>8.請再按螢幕下方「Enter」按鍵以將該照片上傳至監控系統。</td><td>9.拍照動作完成後，系統會提示「拍照完成，檔案上傳中…」。</td></tr>
<tr><td>
</td><td>一、請離島監控點起運地於貨櫃加封電子封條讀取完成裝船後，務必去電目的地海關以便對方能順利收櫃。

二、請本島管制站(具自動讀取車道者)起運地專責人員務必於上傳電子封條監控系統之 C/N 單申報卸存地代碼(金寶來為090BDC80)，否則系統無法擷取進儲貨櫃資料將造成封條讀取異常！

如有操作問題，上班時間請聯絡中科院：
(03)4712201 分機 329717
朱先生或洪先生
或洽關務署(02)25505500 分機 2962
曾先生</td></tr>
<tr><td>10.照片上傳成功後，本次讀取作業即完成。此時如有第 2 只貨櫃須讀取，藍色框顯示的位置點資訊未消失的情況下，可直接將手持機移至封條處扣動扳機以繼續下一個貨櫃的處理(回第 5 步)。</td><td>11.相關資訊可至高雄關電子封條監控系統網頁(http://61.60.34.210)「監控點貨櫃移動」之「進出紀錄」功能畫面查詢(僅限自手持機監控點起運者)。</td></tr>
<tr><td colspan="2">查詢內容(以桃園昇恆昌運至澎坊為例)：</td></tr>
</table>





如自管制站(具自動讀取車道者)起運者，請至「貨櫃動態查詢」之「貨櫃動態追蹤」功能畫面查詢相關進出站時間及申報資料。

手持機無線網路連線設定

104.9.21

※SIM 卡 3.5G 網路：



※WiFi 網路：

1.啟動 WiFi 網路電源



2.WiFi 網路連接設定





3.WiFi 網路啟動與關閉



